## Windos 7 IP 以及 DNS 設定

1.點開"開始"選單,選擇"控制台"



## 2.點開"檢視網路狀態及工作"





## 4.點開"內容"

	📱 區域連線 狀態	x
	一般	
	連線	- 11
L	IPv4 連線能力: 網際網路	
L	IPv6 連線能力: 無網路存取	.
1	媒體狀態: 已啟用	
L	連線時間: 07:44:57	'
L	速度: 1.0 Gbps	s
	詳細資料區	
	活動 ————————————————————————————————————	- 11
	已傳送 — 「三」 日收到	
	立元組 10,406,661 128,945,811	.
	(1) 内容(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	

## 5.點擊"網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4), 並且按下"內容"

₩ 晶域連線 内容
網路功能 共用
連線方式:
💇 Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
這個連線使用下列項目( <u>0</u> ):
<ul> <li>QoS 封包排程器</li> <li>File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>▲ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6)</li> <li>▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)</li> <li>▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Diver</li> <li>▲ Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>
安裝(U)         解除安裝(U)         內容(R)           描述             讓您的電腦能夠存取 Microsoft 網路上的資源。
確定 取消

P.S.請把"網際網路通訊協定第 6 版(TCP/IPv6)" 以及 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Resoinder 前方的打勾取消掉

6.在第一部分輸入各處室所配給的 IP 第二部分則是輸入各處室的區域 IP 位置 而第三部分則是輸入統一的 IP

140.128.71.1 和 140.128.71.3 完成以上設定後 請按 **確定** 

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容			
一般			
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否则,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。			
<ul> <li>○ 自動取得 IP 位址(○)</li> <li>○ 練用下列的 IP 位址(♡)</li> </ul>			
IP 位址①:	140 . 128 . 73 . 35		
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0		
預設開道( <u>D</u> ):	140 . 128 . 73 . 254		
● 自動取得 DNS 伺服器位址 ④ ① 第二部分 ● 使用下列的 DNS 伺服器位址 ④			
慣用 DNS 伺服器(P):	140.128.71.1		
其他 DNS 伺服器(A):	140.128.71.3		
1 結束時確認設定(L)			